

# リンクとアンカー V1.0

最終編集 2025/10/14 (文責:T.M.)

<内容> サイト内でのジャンプ先(リンク先)を指定する方法、アンカーの使用法

## (1) サイト内の特定部位へのジャンプ先(=リンク先)指定

- パーツにリンク先を指定(ボタンなど)

- ・ パーツを選択したとき表示されるオプション操作の中のリンク設定マークをクリック。(図1)
- ・ 全てのパーツでリンク先が指定できる訳ではない。



図1

- パーツ内のテキストにリンク先を指定する場合。

- ・ マウスでテキスト中のリンクを貼りたい部分を選択し、表示される図2のウィンドウのリンク設定マークをクリックする。




図2

- リンク先を設定

- ・ ①、②でリンク設定マークをクリックすると図3のウィンドウが表示されるので、目的の対象を選択する。



図3

## (2) アンカーの利用

- ページ内の特定の部位に(ページ内の縦方向位置に限定)リンクを貼りたい時は、パートの一種であるアンカーを設定する。
- ページやセクションの先頭のように個別に指定可能な場合は、そちらが優先選択となる。

### <設定法>

- エディタでアンカーを設定したいページに移動し
- 画面左端列の「パートを追加」ボタンをクリックし、アンカーを選択、適当な位置にドロップする。
- アンカーをクリック、設定画面から名前を入力。(図 4)
- リンク元では「リンク先を選択」ウィンドウで「セクションまたはアンカー」を選択、「ページの位置」枠で目的のアンカーを選択する。(図 5)




図 4



図 5

- リンク元からジャンプするとアンカーの下部から表示されるようなので、表示対象の一行上あたりに設定すると良い。(図 6)




図 6

### (3) ページ内アンカー位置の記事に対する固定

- ページ内の記事を編集すると、アンカーの位置が最初に指定した記事とずれることがある。
- この場合記事の編集、後アンカー位置の調整を行う必要がある。
- ネット上の情報では固定できるようにも書いてあるが、エディタ上で該当する機能が見つからない（2025/10/14 時点）。

＜参考 html書式でのアンカー記述例＞

移動元記述                   <a href="#part2">このテキストをクリックすると記述2に移動。</a>

移動先記述                   <p id="part2">記述2のテキスト</p>

- html 言語記述では、アンカー位置は特定位置に固定される。WIXでは html 形式での編集機能が使えず、テキスト中にアンカー位置を指定できない。